



《开放云终端用户关机权限》



微信公众号

开放云终端用户关机权限

云终端用户可自行关闭服务器主机

开放关机权限功能说明：

云终端用户默认没有重启/关机服务器主机的权限，在某些场合下，管理员并非最后离开，因此需要把重启/关机权限开放给云终端用户，由云终端用户自行操作。

指导文档系统环境：

Windows 7 x64 专业版；

磁盘分区：

C 盘——系统/软件盘

D 盘——公共盘


E 盘——私有盘

温馨提示：


- 请告知所有云终端用户，先确认不再有云终端用户登录到该服务器主机，才能使用该关机功能（查看用户状态快捷键：Ctrl+Shift+Esc，打开**任务管理器**，在**用户**页面查看是否有还在登录的云终端用户）
- 云终端用户不使用云终端时，请及时保存文档并关闭程序，再注销用户，关闭云终端电源

注：用户关机权限为 Windows 系统自带组策略，本指导文档仅供参考。


1) 使用 Admin 账号，打开**控制面板**




2) 打开**管理工具**




3) 打开本地安全策略



4) 打开安全设置-本地策略-用户权限分配，选择关闭系统



5) 右键**关闭系统**，设置属性，添加用户和组



6) 现将关机权限开放给所有云终端用户，需更改**对象类型**



7) 勾选组，确定


如果只将关机权限开放给指定用户，则勾选**用户**




8) 进入高级



- 9) 点击**立即查找**，选择 **vMatrixRemoteUsers** 组，**确认**
如果勾选了**用户**，则在这选择指定用户，**确认**



- 10) 确认已选择 **vMatrixServerRemoteUsers**，**确认**



11) 确认已添加的 vMatrixServerRemoteUsers 组



12) 关机权限设置完成


- **Windows 7, Server 2008R2 系统**，云终端用户按 **Ctrl+Alt+Del**，右下角按钮可关闭电脑：




确认无其他云终端用户在使用后再关机




- **Windows 8.1, server 2012R2 系统**，云终端用户在桌面处，按 **Alt+F4**，弹出关机选项：



确认无其他云终端用户在使用后再关机



- Windows 10, server 2016 系统，云终端用户点击任务栏 Win 键，选择电源即可关闭主机：



确认无其他云终端用户在使用后再关机

